

echt einfach ~ **Photoshop CS**

Es gibt keine einfache Bildbearbeitungssoftware, die Freistellung einzelner Objekte eines Bildes per Mausklick für Sie erledigt. Entsprechende Agenturen arbeiten stundenlang mit sehr teuren Spezialsoftwareversionen an solchen perfekten Freistellungen. Sehr oft erfolgt deshalb schon vom Fotografen die Aufnahme im Hinblick auf eine spätere Freistellung vor einem einfarbigen Hintergrund.

Gerade bei diesem Thema sollten Sie als Amateur den Unterschied zur professionellen Arbeit anerkennen und akzeptieren. Trotz dieser Tatsachen werden wir gemeinsam versuchen, auch in diesem Kapitel vorzeigbare Ergebnisse zu produzieren.

## 7.1 Mausklick genügt

Besitzen Sie ein Bild, bei dem das Motiv vor einem einfarbigen Hintergrund erstellt wurde und die Hintergrundfarbe nicht im Motiv selbst vorhanden ist, sind Sie schon auf der Gewinnerseite. Hier erledigen Sie die Freistellung per Mausklick.

- ▶ **1** Laden Sie die Datei *Tasse.psd* aus dem Ordner *Bildmaterial/Kapitel07* herunter.
- ▶ **2** Aktivieren Sie in der WERKZEUG-Palette das Werkzeug ZAUBERSTAB.
- ▶ **3** In der Optionsleiste setzen Sie den Wert für TOLERANZ auf 10. (Bei einem höheren Wert könnten sonst Bereiche von der Tasse erfasst werden.)



**Bild 7.1** ~ Die Optionsleiste bei aktivem Werkzeug ZAUBERSTAB


- ▶ **4** Klicken Sie mit dem Werkzeug ZAUBERSTAB auf einen weißen Bereich im Bild.

Damit haben Sie alle weißen Bereiche außerhalb der Tasse ausgewählt. Das reicht, wäre da nicht noch die weiße Fläche zwischen Griff und Tasse.



**Bild 7.2** ~ Die aktive Schaltfläche DER AUSWAHL HINZUFÜGEN in der Optionsleiste

- ▶ **5** Aktivieren Sie in der Optionsleiste die Schaltfläche DER AUSWAHL HINZUFÜGEN. Mit dieser Einstellung klicken Sie in den Bereich zwischen Tasse und Griff.



**Bild 7.3** ~ Alle weißen Flächen im Bild sind ausgewählt

Jetzt sind wirklich alle weißen Bereiche im Bild ausgewählt, aber eigentlich wollen Sie ja die Tasse freistellen. Dafür existiert ein geeigneter Menübefehl.

- ▶ **6** Führen Sie AUSWAHL / AUSWAHL UMKEHREN aus.

## Schnelle Bildmontage

Die Tasse ist ausgewählt – ob das richtig funktioniert hat, lässt sich nur beurteilen, wenn Sie die Tasse in ein anderes Bild einfügen:

- ▶ **1** Öffnen Sie dafür die Datei *Mallorca1.psd* im Verzeichnis *Bildmaterial/Kapitel07*.